

M-BOX

Der Spezialist
für professionelle
Dokumentation und Archivierung

Quick-Start Einzelplatzversion

Die hier niedergeschriebenen Informationen sind als Hintergrundinformationen für Systemadministratoren gedacht. Sie setzen daher entsprechende Fachkenntnisse voraus. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihre/n EDV-Betreuer/in.

Die hier angeführten Schritte beschreiben eine einfache Standard-Konfiguration, diese Beschreibung deckt nicht den vollen Umfang der gegebenen Möglichkeiten ab.

◆ Voraussetzung: Administrator-Rechte

Damit Sie das Datenbanksystem und M-BOX auf Ihrem PC installieren können, benötigen Sie auf diesem PC Administrator-Rechte. Auch für den laufenden Betrieb von M-BOX benötigen Sie Administrator-Rechte.

◆ Installation Datenbanksystem

Wenn Sie bereits über ein installiertes Datenbanksystem (MS-SQL-Server oder Oracle) verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Installieren Sie auf dem PC, auf dem Sie M-BOX benutzen wollen, die kostenlose Version des MS-SQL-Server 2000, die MSDE 2000. Alle Rechte an der MSDE liegen bei Microsoft, wir übernehmen keine Gewährleistung und keinen Support für dieses Produkt.

Von CD starten Sie das Programm

Setup_M-Box_MSDE.exe

In den folgenden Dialogen übernehmen Sie die voreingestellten Optionen. Als Kennwort (Passwort) für den Systemadministrator verwenden Sie *m-box* (oder beliebig von Ihnen gewählt).

MSDE2000-Installation: Passwort

Bitte legen Sie das Passwort für den Systemadministrator (Benutzer "sa") fest:

Zur Bestätigung geben Sie das Passwort bitte ein zweites Mal ein:

< Zurück Fertig stellen Abbrechen Hilfe

Starten Sie Ihren PC neu. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob der neu installierte MS-SQL-Server läuft. Rechts unten auf Ihrem Bildschirm in der Taskleiste sollte eines der folgenden rot eingekreisten Symbole aufscheinen:



◆ Installation Einzelplatzversion

Installieren Sie auf dem PC, auf dem Sie M-BOX benutzen wollen, das Installationspaket für die Einzelplatzversion. Stellen Sie vorher sicher, dass Sie auf Ihrem PC Administratorrechte besitzen. Von CD starten Sie das Programm

Setup_M-BOX-WinLocal

Dialoggesteuert geben Sie an, in welchem Verzeichnis M-BOX installiert werden soll. Verwenden Sie das bereits voreingestellte Verzeichnis.

Am Ende der Installation werden Sie in einem Dialog gebeten, Ihre Seriennummer einzugeben. Sie haben bei Erwerb Ihrer Lizenz eine eigene schriftliche Information mit Ihrer Seriennummer erhalten. Geben Sie diese nun ein. Die Seriennummer wird sofort auf Gültigkeit geprüft, bei fehlerhafter Eingabe wird die Installation trotzdem fertig gestellt, Sie können in diesem Fall die Seriennummer später korrigieren (siehe Dokument ‚Konfiguration‘)

Starten Sie Ihren PC nun neu, um alle Änderungen am System wirksam werden zu lassen.

◆ Zentrale Informationen festhalten

Für die Arbeit mit M-BOX benötigen Sie einige zentrale Informationen über Ihren PC und Ihr Betriebssystem. Diese Angaben werden nicht von M-BOX festgelegt und sind auf jedem PC unterschiedlich.

Ermitteln Sie folgende Informationen und notieren Sie diese hier auf diesem Blatt.

Computername, Name des PCs: _____

Benutzername, mit dem Sie angemeldet sind: _____

Kennwort für Ihren MS-SQL-Server: _____
(Vorschlag oben war: m-box)

Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihre/n EDV-Betreuer/in.

Für die nachfolgenden Erläuterungen und Abbildungen wurden folgende zentralen Informationen verwendet (diese sind bei Ihnen nicht gültig, Sie müssen anstelle der folgenden Angaben die oben von Ihnen notierten Angaben verwenden):

Computername, Name des PCs: meinPC

Benutzername, mit dem Sie angemeldet sind: Josef

Kennwort für Ihren MS-SQL-Server: m-box

◆ M-BOX starten

Auf Ihrem Arbeitsplatz (Desktop) und im Programmmenü befindet sich ein Symbol bzw. ein Menüpunkt, um M-BOX zu starten. **Dazu ist es jedoch noch zu früh.**

Bevor Sie mit M-BOX arbeiten können, müssen Sie zuerst ein Archiv, eine Datenbank erzeugen. M-BOX speichert alle Daten in einer Datenbank, diese muss vorbereitet werden, bevor Sie zu arbeiten beginnen können. Sie können mit mehreren Datenbanken arbeiten, jede davon muss aber zuerst erzeugt werden.

◆ Neue Datenbank (Archiv) erzeugen


Ein neues Archiv, in das Sie dann Ihre Daten eingeben können, erzeugen Sie mit einem eigens für diesen Zweck mitgelieferten Programm. Dieses starten Sie unter

Start / Programme / M-BOX / Archiv neu erstellen

Dialoggesteuert geben Sie an, unter welchem Namen und wie das neue Archiv, d.h. die neue Datenbank erzeugt werden soll. Beachten Sie, dass Sie anschließend an den Computernamen einen verkehrten Schrägstrich und den Text ‚mboxdserver‘ schreiben müssen.


The screenshot shows the 'Verbindungseinstellungen' (Connection Settings) dialog box. It has a blue title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections: 'Server und Datenbank' and 'Authentifizierung'. In the 'Server und Datenbank' section, there is a dropdown menu for 'Datenbankserver' with the value 'meinPC\mboxdserver' and an 'Aktualisieren' button. Below it is a text field for 'Name des zu erstellenden Archivs:' containing 'Bildarchiv'. The 'Authentifizierung' section contains the text 'Die verwendete Benutzeranmeldung benötigt Systemadministratorrechte.' and two radio buttons: 'Aktuelle Windows-Anmeldung verwenden' (unselected) and 'Direkt beim Datenbanksystem anmelden' (selected). Below these are text fields for 'Benutzername' (containing 'sa') and 'Kennwort (Passwort)' (containing 'm-box'). At the bottom, there are five buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Fertig stellen', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.

The screenshot shows the 'Benutzergruppen und einzelne Benutzer' (User Groups and Individual Users) dialog box. It has a blue title bar with a question mark and a close button. The main area contains the text 'Inaktive Einträge (grau) werden auf jeden Fall im Archiv angelegt. Zusätzlich anzulegende Benutzergruppen wählen Sie durch Anhaken aus.' Below this is a section titled 'Benutzergruppen:' with a list of three items: 'M-BOX-Administrator' (checked), 'public' (checked), and 'Hausinterne Benutzer' (unchecked). Below the list is a text field for 'Geben Sie hier den Benutzernamen an, der im M-BOX-Archiv als M-Box-Administrator eingetragen werden soll.' containing 'Josef'. At the bottom, there is a checkbox for 'Neue Benutzer automatisch anlegen' (unchecked) and a note: 'Wenn Sie diese Option wählen, werden neue Benutzernamen beim ersten Anmeldeversuch automatisch angelegt und der Gruppe 'Public' zugeordnet.' At the very bottom, there are five buttons: '< Zurück', 'Weiter >', 'Fertig stellen', 'Abbrechen', and 'Hilfe'.



◆ Anmeldung beim neuen Archiv

Unmittelbar nach dem Start von M-BOX werden Sie gebeten, sich anzumelden. Sie wählen Server und Archiv mit den Angaben, die Sie weiter oben festgehalten haben. Beachten Sie, dass Sie anschließend an den Computernamen einen verkehrten Schrägstrich und den Text ‚mboxdserver‘ schreiben müssen.



◆ Einrichtung des neuen Archivs


Ihr neues Archiv kann nun mittels der Funktionen innerhalb M-BOX für die tägliche Arbeit eingerichtet werden. Musterkarten können erstellt werden, Varianten für die AV-Medien definiert, Klassifizierungen für den Suchbegriffskatalog eingegeben werden usw.

Die Online-Hilfe von M-BOX hilft Ihnen bei dieser Aufgabe weiter. Schrittweise wird beschrieben, wie ein Archiv aufgebaut ist, welche Daten Sie benötigen und wie Sie die Einstellungen vornehmen.

Die Online-Hilfe öffnen Sie nach dem Start von M-BOX über das Menü Hilfe:



Öffnen Sie über das Inhaltsverzeichnis der Online Hilfe die schrittweisen Anleitungen.



◆ Datenbankverwaltung

Ihre Daten, die Sie in die Karteikarten, den Suchbegriffskatalog usw. eingeben, befinden sich in einer so genannten Datenbank, welche mit Hilfe des MS SQL Server 2000 (Vollversion oder die kostenlose Version, MSDE) verwaltet wird. Diese Datenbank besteht aus mehreren Dateien auf Ihren Festplatten.

Diese Dateien können Sie nicht direkt bearbeiten, dementsprechende Versuche (z.B. Öffnen durch Doppelklick) können zum Verlust Ihrer Daten führen. Sie sollten diese Dateien nie ‚angreifen‘, daher erläutern wir hier auch nicht, wie diese Dateien heißen und wo sie sich befinden.

Für die Datensicherung und Datenwiederherstellung werden von M-BOX eigene Programme mitgeliefert. Eine darüber hinausgehende Verwaltung Ihrer Datenbank ist im Normalbetrieb nicht notwendig. Die kostenlose Version des MS-SQL-Server 2000 enthält auch keine Werkzeuge, die dafür notwendig wären.

Ihre Bilder und anderen Medien befinden sich je nachdem wie Sie deren Speicherung eingestellt haben ebenfalls in der Datenbank oder werden extern in von Ihnen bestimmten Ordnern auf den Festplatten gespeichert.

◆ Datensicherung

Bitte beachten Sie unsere ausführliche Information zum Thema Datensicherung. Wenn Sie diese Informationen noch nicht erhalten haben, fordern Sie sie bitte bei uns an.

◆ Schlussbemerkung

Alle vorliegenden Informationen sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes gültig. Im Zuge der Weiterentwicklung von M-BOX und bedingt durch die Verfügbarkeit neuer Systemkomponenten (DBMS, Betriebssystem, Service Packs und Patches) ergeben sich im Laufe der Zeit Änderungen. Wir weisen darauf hin, dass diese Informationen als Hintergrundinformationen zu verstehen sind und keine vollständige bzw. tagesaktuelle technische Dokumentation darstellen.

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass diese Anleitung nicht alle Situationen berücksichtigen kann. Die Konfigurationsmöglichkeiten von M-BOX sind sehr flexibel und umfangreich. Für eine für Ihren Bedarf optimierte Installation und Konfiguration empfehlen wir Ihnen, eine professionelle Beratung durch uns oder unsere zertifizierten Partner in Anspruch zu nehmen.